



Kurzanleitung Outlook2003
Änderung eines bestehenden Mailkontos


Stand Dez. 2012



Sie haben bereits ein Mailkonto konfiguriert und wollen die Einstellungen dieses Kontos ändern. Starten Sie wie gewohnt das Mail-Programm Outlook 2003, öffnen Sie das Menü „Extras“ und klicken Sie dort auf „E-Mail-Konten“.



Wählen Sie die Option "Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen oder bearbeiten".



Markieren Sie das Konto das Sie verändern möchten durch anklicken, und klicken Sie danach auf "Ändern...".

Ändern Sie nun die Basiseinstellungen Ihres Mailkontos im Fenster "Konto ändern".

E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Posteingangsserver (POP3):
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern
 Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

Einstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

< Zurück Weiter > Abbrechen

Ändern Sie den Posteingangs- und Postausgangsserver auf **lxmail.lxcluster.at**. Überschreiben Sie die Einträge für den Benutzernamen (volle E-Mail-Adresse) und das Kennwort, und aktivieren Sie jedenfalls die Option "Kennwort speichern". Danach klicken Sie auf "Weitere Einstellungen...".

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Verbindung** Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden
 Anmelden mit

Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern


Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

Nehmen Sie hier die gleichen Einstellungen wie im Bild links vor. Dies ist notwendig damit Sie über den Mailserver E-Mails versenden können.

Öffnen Sie nun die Registerkarte "Erweitert".



Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummern für den Posteingangs- und Postausgangsserver.

Sie haben hier noch die Möglichkeit Kopien der Mails am Server zu belassen. Bedenken Sie bitte, dass dadurch Speicherplatz belegt wird.

Portnummern nach Mailprotokoll:

IMAP:	143	IMAPs (SSL):	993
POP3:	110	POP3s (SSL):	995
SMTP:	587 (statt 25)		

Abschließend klicken Sie auf "OK", danach auf "Weiter" und Fertigstellen.

